






羽毛布団のお洗濯方法 7kg 以上の洗濯機を推奨

		
<p>羽毛布団を縦長方向に巻き、紐(100均で入手可能)で5か所縛る。</p>	<p>30～40℃のお湯約 35L に重曹大さじ 1 杯入れます。</p>	<p>洗濯機の回転+押し洗いで 3 分予洗いをします。</p>
		
<p>3分脱水。</p>	<p>30～40℃のお湯 35L 前後にプラス or アラウル 30cc 入れます。</p>	<p>過炭酸ソーダ 30g 入れます。pH8.0 となりますが、羽毛は大丈夫です。</p>
		
<p>洗濯機の回転+押し洗いで3分洗い10分漬け込み再度3分洗います。</p>	<p>脱水後、20～25℃約 45L の水にクエン酸小さじ 1 杯入れ濯ぎます。</p>	<p>脱水後、約 35L の水にソフモ or ウルケア 10cc 入れ柔軟加工します。</p>
		
<p>7分脱水します。紐を解きます。回転乾燥機をお持ちの場合は 40～50分乾燥します。30分経過後に一度扉を開け布団の位置を変えると乾きが均一になります。※</p>	<p>竿に干します。扇風機を使うと早く乾きます。乾く途中で数回4方向から布団をあおって羽毛の偏りを均一にします。コインランドリーで乾燥するのも良いでしょう。</p>	<p>半分ほど乾きましたら布団乾燥機をお持ちになっている方は、両面1時間ずつ乾かすと乾きが早くなります。まだ、乾かない場合は、更に自然乾燥してください。</p>

●各洗濯工程は、手動&運転を行います。●画像の洗濯機は 10kg 洗いで、35L 水を入れると布団が反転します。それ以上入ると布団が膨らみ布団が動かなくなります。洗濯機容量によって水量を調節してください。機械運転だけでは内部の羽毛が綺麗にならないので押し洗いも行ってください。●ドラム式洗濯機でも同じ工程で、標準モード運転で洗うことができます。水位は高めを設定し濯ぎは 3 回行います。脱水・乾燥は※印に準じて行ってください。自然乾燥後、再度 10 分ほど乾燥しますと膨らみが良好になります。